Βασικές εντολές στο Πρόγραμμα Kturtle

Εντολή		Επεξήγηση
μπροστά Χ	μπ Χ	Μετακινεί την έμψυχοεικόνα μπροστά κατά Χ εικονοστοιχεία
πίσω Χ	πι Χ	Μετακινεί την έμψυχοεικόνα πίσω κατά Χ
στρίψεαριστερά Χ	σα Χ	Στρίβει την έμψυχοεικόνα προς τα αριστερά κατά Χ μοίρες
στρίψεδεξιά Χ	σδ Χ	Στρίβει την έμψυχοεικόνα προς τα δεξιά κατά Χ μοίρες
κατεύθυνση Χ	κατ Χ Χ	Θέτει την κατεύθυνση της έμψυχοεικόνας σε Χ μοίρες απο τον κατακόρυφο άξονα
κέντρο		Μετακινεί την έμψυχοεικόνα στο κέντρο του καμβά.
πήγαινε Χ,Ψ		Μετακινεί την εμχυχοεικόνα στο σημείο Χ,Ψ του καμβά. Η πάνω αριστερή γωνία του καμβά είναι το σημείο 0,0
πήγαινεχ Χ		Η έμψυχοεικόνα θα μετακινηθεί Χ εικονοστοιχεία από τα αριστερά του καμβά παραμένοντας στο ίδιο ύψος.
πήγαινεψ Ψ		Η έμψυχοεικόνα η χελώνα θα μετακινηθεί Ψ εικονοστοιχεία από την κορυφή του καμβά παραμένοντας στην ίδια απόσταση από την αριστερή πλευρά του καμβά.
μέγεθοςστυλό Χ	μσ Χ	Ορίζετε το πλάτος της γραμμής , που σχεδιάζει το στυλό , σε Χ εικονοστοιχεία.
χρώμαστυλό Κ,Π,Μ	χσ Κ,Π,Μ	Ορίζετε το χρώμα του στυλό. Η εντολή αυτή παίρνει έχει τρεις παραμέτρους Κ,Π,Μ η οποία θα καθορίσει το χρώμα.
μέγεθοςκαμβά Χ,Ψ	μκ Χ,Ψ	Ορίζετε το μέγεθος του καμβά σε μήκος = Χ εικονοστοιχεία και ύψος = Ψ εικονοστοιχεία.
χρώμακαμβά Κ,Π,Μ	χκ Κ,Π,Μ	Ο καμβάς παίρνει το χρώμα που καθορίζουμε με τις παραμέτρους Κ,Π,Μ
καθάρισε	κθ	Καθαρίζει ο καμβάς , αλλά **δεν** επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά της εμψυχοεικόνας μας , όπως θέσης , προσανατολισμός, τοποθέτηση στυλό κτλ.
αρχικοποίησε		Ο καμβάς και η έμψυχοεικόνα θα γίνουν όπως όταν ξεκινήσαμε το KTurtle. Ο καμβάς θα καθαρίσει και η έμψυχοεικόνα μας θα πάρει τη θέση στο κέντρο με το στυλό κάτω.
μέγεθοςγραμμάτων Χ		Ορίζετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται από την τύπωσε .Η παράμετρος Χ το μέγεθος μετρημένο σε εικονοστοιχεία. μέγεθοςγραμμάτων 30
τυχαίο χ,ψ		Υπολογίζεται ένας τυχαίος αριθμός ανάμεσα στον μικρότερο χ και το μεγαλύτερο ψ .